Smartavatar®
Creator

お取り扱い説明書　インストールとアンインストール

動画データ出力版　Ver.5.0

本お取り扱い説明書とあわせて
「サポートセンター」の新着情報は定期的に閲覧ください。
「ヘルプ」→「サポートセンター」からアクセスできます。



有限会社BOND　http://f-bond.co.jp

特許製品

Smartavatar® Creator

動画データ出力版 Ver.5.0

クリエイター Ver.5.0（型番：M_CCR50_B）は、スマートアバターが情報をナビゲートする映像コンテンツを簡単に制作できるアプリケーションです。
音声設定やユーザ辞書で、お好みの声やセリフを創作することも可能です。
また、演出感情の指定や、お決まり動作設定などで、お好みの動作を指定できます。
簡単手順で、字幕やセリフ、画像を設定するだけで、人工知能を持ったスマートアバターがしゃべって自動演出する映像コンテンツを制作できます。

目次

03 — 19

アプリケーションをインストールする

1. インストール
   1.1. インストールファイルの読み込み
   1.2. インストールの開始
   1.3. アプリケーションの起動

20 — 21

アプリケーションをアンインストールする

2. アンインストール
   2.1. アンインストールの開始

1. インストール

1.1. インストールファイルの読み込み

※ ご注意ください。
クリエイターをインストールする際に、事前にパソコンにウィルス対策ソフトをご導入されている場合、
もしくはファイアーウォールの設定によって、正しく動作しなくなる場合があります。
この場合、ウイルス対策ソフト、ファイアーウォール等の設定を変更していただく必要があります。
設定方法につきましては、ご導入されているウィルス対策ソフト、またはファイアーウォールの取扱説明書や
メーカーのホームページをご覧ください。

なお、ウィルス対策ソフトでクリエイターで使用するフォルダを、チェックの対象から除外する場合は、
以下のフォルダを除外してください。

・クリエイターがインストールされているフォルダ（デフォルトは「C:¥BOND」）
・クリエイターの作業フォルダ（通常は「C:¥ProgramData¥BOND」）

ダウンロードしたファイルを解凍して、フォルダを開いてください。
ファイルの保存場所はどこでも問題ありません。



フォルダにある「**setup.exe**」をダブルクリックしてください。

※注意
Windows 7 SP1　以降（64bit版）
Windows 7 SP1　以降（32bit版）
Windows Vista SP2　以降（32bit版）
上記以外のOSはサポート対象外です。



Windows Vista のマシンにインストールする場合、「**.Net Framework 3.5**」がインストールされていることをご確認ください。

インストールされていない場合、DVD-ROM内の「**dotnetframework35**」フォルダ内のセットアップ用ファイル「**dotNetFx35setup.exe**」をダブルクリックし、インストールしてください。

1. インストール

1.2. インストールの開始

[**次へ**]を選択してください。

※注意
インストールは、管理者権限を持ったユーザで行う必要があります。

※注意
インストールの途中で、「再起動」確認メッセージが表示される場合がございますが、全インストールが完了するまで、再起動しないでください。



[**次へ**]を選択してください。



使用許諾をよくお読みください。使用許諾に同意する場合、[**同意する**]にチェックを入れ、[**次へ**]を選択してください。

本アプリケーションをインストールするマシンが プロキシ サーバ（proxy server）経由でインターネットに接続している場合、本アプリケーションをご使用するに当たって、プロキシサーバ設定が必要になる場合がございます。

プロキシサーバの使用状況がご不明な場合は**[わからない]**、使用していない場合は**[使用しない]**、使用している場合は**[使用する]**を選択してください。

※注意
プロキシサーバの使用状況がご不明な場合、まずはネットワーク管理者にお問い合わせください。



[使用する]を選択した場合、サーバ情報（IPアドレスとポート番号）を入力してください。サーバがパスワードで保護されている場合、ユーザ名とパスワードも入力してください。

なお、サーバ情報がご不明な場合は、未入力のまま**[次へ]**を選択してください。

※注意
サーバ情報が不明な場合、先ずはネットワーク管理者にお問い合わせください。



問題がない時は、**[次へ]**を選択してください。



[わからない]を選択した場合、または**[使用する]**を選択し、サーバ情報が未入力の場合、左図のような確認メッセージが表示されます。

問題がない時は、**[OK]**を選択してください。プロキシ設定の自動検出を試みます。



プロキシ設定の自動検出に失敗した場合、左図のような確認メッセージが表示されます。ネットワーク管理者にプロキシサーバ設定をお問い合わせください。



選択したフォルダで問題がない時は、**[次へ]**を選択してください。

※注意
クリエイターは、合成音声のクオリティと、感情表現の精度を追求しているため、インストールには、ドライブ空き容量が10.0GBほど必要となります。



左図のような確認メッセージが表示されます。問題がない時は、**[はい]**を選択してください。



なお、インストール途中で画面の切り替えを行うと、以下のような現象が発生する場合がございます。

- ●画面の全部、または一部が白く表示される。
- ●タイトルに「応答なし」と表示される。

インストールは続いていますので、終了させないでください。インストールが完了しましたら、画面は自動的に切り替わります。



「Microsoft Server Speech Platform Runtime (x86)」のインストールを行います。

使用許諾に同意する場合、「I accept the terms in the License Agreement」にチェックを入れ、[Install]を選択してください



なお、インストール途中で画面の切り替えを行うと、以下のような現象が発生する場合がございます。

- ●画面の全部、または一部が白く表示される。
- ●タイトルに「応答なし」と表示される。

インストールは続いていますので、終了させないでください。インストールが完了しましたら、画面は自動的に切り替わります。



[Finish] を選択してください。



「Microsoft Server Speech Platform Runtime (x86)」のインストール後に、ファイル実行の確認メッセージが表示される場合があります。
表示された場合は **[実行]** を選択してください。


Microsoft Server Speech Recognition Language - TELE (ja-JP)
Please wait while Windows configures Microsoft Server Speech Recognition Language - TELE (ja-JP)
Cancel

途中で左図のメッセージが表示される事がありますが、操作の必要はありません。
（ **[Cancel]** は選択しないでください）

「Microsoft Server Speech Platform Runtime (x86)」の操作は以上です。



「**DirectX ランタイム**」のインストールを行います。

使用許諾をよくお読みください。使用許諾に同意する場合、「**同意する**」にチェックを入れ、[**次へ**]を選択してください。



[**次へ**]を選択してください。



なお、インストール途中で画面の切り替えを行うと、以下のような現象が発生する場合がございます。

- ●画面の全部、または一部が白く表示される。
- ●タイトルに「応答なし」と表示される。

インストールは続いていますので、終了させないでください。インストールが完了しましたら、画面は自動的に切り替わります。



[**完了**] を選択してください。



「.NET Framework 4 Client Profile」のインストールを行います。

使用許諾をよくお読みください。使用許諾に同意する場合、**「同意する」**にチェックを入れ、**[インストール]**を選択してください。



なお、インストール途中で画面の切り替えを行うと、以下のような現象が発生する場合がございます。

- ●画面の全部、または一部が白く表示される。
- ●タイトルに「応答なし」と表示される。

インストールは続いていますので、終了させないでください。インストールが完了しましたら、画面は自動的に切り替わります。

[完了] を選択してください。



「Visual C++ 2010 再頒布可能パッケージ(x86)」のインストールを行います。

すでに同一バージョンの「Visual C++ 2010 再頒布可能パッケージ(x86)」がインストールされている場合、左図のような確認メッセージが表示されます。**[いいえ]**を選択して、「Visual C++ 2010 再頒布可能パッケージ(x86)」のインストール処理をスキップしてください。



すでに最新バージョンの「Visual C++ 2010 再頒布可能パッケージ(x86)」がインストールされている場合、左図のような確認メッセージが表示されます。**[閉じる]**を選択して、「Visual C++ 2010 再頒布可能パッケージ(x86)」のインストール処理をスキップしてください。



使用許諾をよくお読みください。使用許諾に同意する場合、**[同意する]** にチェックを入れ、**[インストール]**を選択してください。



なお、インストール途中で画面の切り替えを行うと、以下のような現象が発生する場合がございます。

- ●画面の全部、または一部が白く表示される。
- ●タイトルに「応答なし」と表示される。

インストールは続いていますので、終了させないでください。インストールが完了しましたら、画面は自動的に切り替わります。



[**完了**] を選択してください。

「**Microsoft Expression Encoder 4**」のインストールを行います。

使用許諾をよくお読みください。使用許諾に同意する場合、「**同意する**」にチェックを入れ、[**インストール**]を選択してください。

問題が無い場合は [**いいえ**] を選択して [**次へ**]を選択してください。

Expression Encoder 4 にチェックが入っている事を確認して、[**インストール**] を選択してください。



なお、インストール途中で画面の切り替えを行うと、以下のような現象が発生する場合がございます。

- ●画面の全部、または一部が白く表示される。
- ●タイトルに「応答なし」と表示される。

インストールは続いていますので、終了させないでください。インストールが完了しましたら、画面は自動的に切り替わります。

[完了] を選択してください。



「Quick Time 7」のインストールを行います。

[次へ] を選択してください。



使用許諾をよくお読みください。使用許諾に同意する場合、**[はい]**を選択してください。



[標準] を選択してください。



問題が無い場合は **[デスクトップショートカットをインストール]** のチェックを外してください。

インストール先フォルダに問題がない場合は **[インストール]** を選択してください。



なお、インストール途中で画面の切り替えを行うと、以下のような現象が発生する場合がございます。

- ●画面の全部、または一部が白く表示される。
- ●タイトルに「応答なし」と表示される。

インストールは続いていますので、終了させないでください。インストールが完了しましたら、画面は自動的に切り替わります。



[完了] を選択してください。



[**購入しない**]を選択してください。



クリエイターのインストールを行います。

なお、インストール途中で画面の切り替えを行うと、以下のような現象が発生する場合がございます。

- ●画面の全部、または一部が白く表示される。
- ●タイトルに「応答なし」と表示される。

インストールは続いていますので、終了させないでください。インストールが完了しましたら、画面は自動的に切り替わります。



[終了] を選択してください。



左図のような確認メッセージが表示されます。問題がない時は、**[はい]**を選択してください。再起動した後、デスクトップとスタートメニューにショートカットが作成されていることをご確認ください。



なお、上記**で[いいえ]**を選択した場合、左図のような確認メッセージが表示されます。インストールしたアプリケーションを使用する前に、必ず再起動を行ってください。

以上で、インストール作業は完了です。

1. インストール

1.3. アプリケーションの起動



デスクトップのアイコンをダブルクリックしてください。

※注意
初回起動時に環境設定を表示します。必要な項目を入力してください。環境設定は「Smartavatar Creator（基本ガイド）」を参照。

※注意
他の映像編集アプリケーションが既に起動している場合、クリエイターが正常に動作しなくなることがございますので、ご注意ください。



また、[スタート]メニューから、「CCR_V**」フォルダ配下の「Smartavatar Creator Version **」を選択しても、本アプリケーションを起動できます。

取扱説明書（基本ガイド、音声設定とユーザ辞書、公式サイト、インストール）もご参照ください。

2. アンインストール

2.1. アンインストールの開始



クリエイターをインストールしたフォルダを開いてください。
（設定を変更せずにインストールした場合は、インストールドライブ（通常はCドライブ）にある、
「BOND」フォルダとなります。）

そのフォルダ配下にある「CCR_V**_UNINST」フォルダを開いてください。



「uninstall.exe」をダブルクリックしてください。

［次へ］を選択してください。

※注意
アンインストールは管理者権限を持ったユーザで
行う必要があります。



[次へ]を選択してください。

※注意
[次へ]を選択すると、クリエイターの削除を開始します。途中で中断することはできません。

なお、アンインストール途中で画面の切り替えを行うと、以下のような現象が発生する場合がございます。

- ●画面の全部、または一部が白く表示される。
- ●タイトルに「応答なし」と表示される。

アンインストールは続いていますので、終了させないでください。アンインストールが完了しましたら、画面は自動的に切り替わります。

[終了] を選択してください。アンインストール完了です。再度、クリエイターをご利用頂く場合、再度、インストール作業を行ってください。